

```
1 #####
2 # Bestand:  install-vnc-server.sh                               #
3 # Doel:    Installatiebestand voor VNC Server.                #
4 # Gebruik: Opdrachtregel in een installatiebestand (aanbevolen). #
5 #          In het terminalvenster met script install (aanbevolen): #
6 #          install ~/bin/install-vnc-server.sh                 #
7 #          Direct in het terminalvenster:                      #
8 #          bash ~/bin/install-vnc-server.sh                   #
9 #          Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst #
10 #          te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster, #
11 #          bijvoorbeeld via opdracht 'install -s install-vnc-server.sh'. #
12 # Auteur:  Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
13 # -----#
14 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 #
15 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0). #
16 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie #
17 # te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, #
18 # PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. #
19 # -----#
20 # Versies: 1.0.0 2017-02-18 Eerste versie. #
21 #####
22 # VERSION_NUMBER=1.2.5
23 # RELEASE_DATE=2017-06-08
24
25 #-----#
26 # VNC Server installeren #
27 #-----#
28
29 #1 [ 1/1 ] Installeer VNC Server - Computer op afstand bedienen
30 ## Versienummerbestand downloaden. Inhoud bijvoorbeeld: 6.0.2
31 wget --output-document=/tmp/latest \
32 http://karelzimmer.nl/downloads/apps/vnc-connect/latest
33
34 ## Architectuurbestand downloaden. Inhoud amd64: x64, i386: x86
35 wget --output-document=/tmp/arch \
36 http://karelzimmer.nl/downloads/apps/vnc-connect/$(dpkg --print-architecture)
37
38 ## Pakket downloaden.
39 wget --output-document=/tmp/\
40 VNC-Server-$(cat /tmp/latest)-Linux-$(cat /tmp/arch).deb \
41 http://karelzimmer.nl/downloads/apps/vnc-connect/vnc-server/\
42 $(cat /tmp/latest)/\
43 VNC-Server-$(cat /tmp/latest)-Linux-$(cat /tmp/arch).deb
44
45 ## Pakket installeren.
46 sudo dpkg --install /tmp/\
47 VNC-Server-$(cat /tmp/latest)-Linux-$(cat /tmp/arch).deb
48
49 ## Opruimen.
50 rm /tmp/\
51 VNC-Server-$(cat /tmp/latest)-Linux-$(cat /tmp/arch).deb
52 #2
53 #2 Installeer VNC Server - Computer op afstand bedienen
54 ## -----#
55 #2 Start Terminalvenster en typ, of kopieer en plak:
56 #2 sudo systemctl start vncserver-x11-serviced.service
57 #3
58 #3 Verwijder VNC Server - Computer op afstand bedienen
59 ## -----#
60 #3 Start Terminalvenster en typ, of kopieer en plak:
61 #3 sudo apt purge realvnc-vnc-server
62 #3 sudo apt update
63
64 # Einde installatiebestand.
```