

```

1: # shellcheck shell=bash
2: #####
3: # Instellingsbestand voor Ubuntu 14.04 LTS desktop.
4: #
5: # Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.
6: # Auteursrecht (c) 2020-2021 Karel Zimmer.
7: # GNU Algemene Publieke Licentie <https://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
8: #
9: # RelNum=02.11.05
10: # RelDat=2021-05-03
11: #####
12:
13: # Herhaaldelijk uitvoeren leidt steeds tot hetzelfde resultaat; idempotentie.
14:
15: ## Als 1e uitvoeren! ##
16: #1
17: #2 Unity instellen
18: ## Voor een beschrijving voer uit: gsettings describe SCHEMA KEY
19: gsettings reset com.canonical.Unity.Launcher favorites
20: gsettings set com.canonical.indicator.datetime show-date true
21: gsettings set com.canonical.indicator.datetime show-day true
22: gsettings set com.canonical.indicator.datetime show-week-numbers true
23: gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
24: gsettings set org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level 'large'
25: gsettings set org.gnome.nautilus.preferences click-policy 'single'
26: gsettings set org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-lock tru
e
27: gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim false
28: gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.
Unity.Launcher favorites | sed --expression="s|'application://ubuntu-amazon-default.desktop
', ||g" | sed --expression="s|, 'application://ubuntu-amazon-default.desktop'| |")"
29: #3
30: #3 1. Pas de aanmeldfoto van <gebruiker> aan via een klik op Activiteiten, zoek
31: #3 geb en klik achter Instellingen op Gebruikers.
32: #3 2. Aan de rechterkant, klik links naast <gebruiker> en selecteer een
33: #3 aanmeldfoto of neem een foto indien mogelijk.
34: #3 3. Sluit Gebruikers af.
35: #4
36: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
37: #4 gsettings reset com.canonical.indicator.datetime show-date true
38: #4 gsettings reset com.canonical.indicator.datetime show-day true
39: #4 gsettings reset com.canonical.indicator.datetime show-week-numbers true
40: #4 gsettings reset org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled
41: #4 gsettings reset org.gnome.nautilus.icon-view default-zoom-level
42: #4 gsettings reset org.gnome.nautilus.preferences click-policy
43: #4 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.peripherals.touchscreen orientation-
lock
44: #4 gsettings reset org.gnome.settings-daemon.plugins.power idle-dim
45: #4 gsettings reset com.canonical.Unity.Launcher favorites
46: ## Als 1e uitvoeren! ##
47:
48:
49: #1 adguard
50: #2 AdGuard instellen
51: :
52: #3
53: #3 Voor Google Chrome
54: #3 =====
55: #3 1. Start Google Chrome webbrowser.
56: #3 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/chrome.html
57: #3 3. Klik op Toev. aan Chrome.
58: #3 4. Klik op Extensie toevoegen.
59: #3
60: #3 Voor Firefox
61: #3 =====
62: #3 1. Start Firefox webbrowser.
63: #3 2. Ga naar https://adguard.com/nl/download-extension/firefox.html
64: #3 3. Klik op Toevoegen aan Firefox.

```

```
65: #3 4. Klik op Toevoegen.
66: #3 5. Klik op OkÃ©, begrepen.
67: #4
68: #4 Voor Google Chrome
69: #4 =====
70: #4 1. Start Google Chrome webbrowser.
71: #4 2. Klik rechtsboven op Meerâ\213@.
72: #4 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
73: #4 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder zet schuifje op uit of klik op
74: #4 Verwijderen.
75: #4
76: #4 Voor Firefox
77: #4 =====
78: #4 1. Start Firefox webbrowser.
79: #4 2. Ga naar Menu openen â\230° > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
80: #4 3. Klik links op Extensies.
81: #4 4. Bij AdGuard-advertentieblokkeerder klik op Uitschakelen of Verwijderen.
82:
83:
84: #1 bitwarden
85: #2 Bitwarden instellen
86: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-regex
xp --regexp='bitwarden_bitwarden.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher
favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'),
'application://bitwarden_bitwarden.desktop']"; fi
87: #3
88: #3 Ingebruikname van Bitwarden
89: #3 =====
90: #3 1. Start Bitwarden.
91: #3 2. Maak een account aan met een sterk(!) Hoofdwachtwoord.
92: #3 3. Exporteer de opgeslagen wachtwoorden uit de bestaande wachtwoordbeheerder.
93: #3 4. Importeer de opgeslagen wachtwoorden in Bitwarden.
94: #3 5. Verwijder de uit de oude wachtwoordbeheerder geÃ«xporteerde wachtwoorden.
95: #3 6. Verwijder de oude wachtwoordbeheerder.
96: #3
97: #3 Met het gebruik van Bitwarden wordt het opslaan van wachtwoorden in de
98: #3 browser sterk afgeraden.
99: #3
100: #3 Dit betekent voor de browser
101: #3 =====
102: #3 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
103: #3 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
104: #3 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
105: #3
106: #3 Voor Google Chrome betekent dit
107: #3 -----
108: #3 1. Stop het (automatisch) opslaan van wachtwoorden.
109: #3 1. Klik rechtsboven op de gebruikersafbeelding en kies Je Google-account
110: #3 beheren.
111: #3 2. Klik aan de linkerkant op Beveiliging.
112: #3 3. Scroll naar beneden en klik op Wachtwoordmanager.
113: #3 4. Klik rechtsboven op tandwielssymbool.
114: #3 5. Zet schuifjes 'Automatisch inloggen' en 'Aanbieden om wachtwoorden op
115: #3 te slaan' uit.
116: #3 2. Verwijder opgeslagen wachtwoorden.
117: #3 1. Klik rechtsboven op Meerâ\213@.
118: #3 2. Klik op Instellingen.
119: #3 3. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Browsegegevens wissen.
120: #3 4. Klik op Geavanceerd (tab).
121: #3 5. Vink aan 'Wachtwoorden en andere inloggegevens' en klik op Gegevens
122: #3 wissen.
123: #3 3. Voeg de Bitwarden-extensie toe.
124: #3 1. Ga naar https://bitwarden.com/.
125: #3 2. Scroll naar beneden en rechts van WEB BROWSER klik op Google Chrome.
126: #3 3. Klik op Toev. aan Chrome.
127: #3 4. Klik rechtsboven op Bitwarden-icoontje en geef het Hoofdwachtwoord.
128: #3 5. Eventueel, met licht veiligheidsrisico, maar groot gebruikersgemak:
129: #3 1. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder BEVEILIGING
```

```
130: #3          op 'Time-out van de kluis' en selecteer Nooit.
131: #3          2. Klik in Bitwarden-extensie op Instellingen en klik onder OVERIG op
132: #3          Opties en vink aan Automatisch invullen bij laden van pagina.
133: #4
134: #4 Voor Google Chrome
135: #4 =====
136: #4 1. Start Google Chrome webbrowser.
137: #4 2. Klik rechtsboven op Meerâ\213@.
138: #4 3. Klik vervolgens op Meer hulpprogramma's > Extensies.
139: #4 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' zet schuifje op uit of klik op
140: #4 Verwijderen.
141: #4 5. Start Terminalvenster en voer uit:
142: #4          gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.c
anonical.Unity.Launcher favorites | sed --expression="s|'application://bitwarden_bitwarden.
desktop', ||g" | sed --expression="s|, 'application://bitwarden_bitwarden.desktop'| |")"
143: #4
144: #4 Voor Firefox
145: #4 =====
146: #4 1. Start Firefox webbrowser.
147: #4 2. Ga naar Menu openen â\230° > Add-ons (Ctrl+Shift+A).
148: #4 3. Klik links op Extensies.
149: #4 4. Bij 'Bitwarden - Gratis wachtwoordbeheer' klik op Uitschakelen of Verwijderen.
150: #4 5. Start Terminalvenster en voer uit:
151: #4          gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.c
anonical.Unity.Launcher favorites | sed --expression="s|'application://bitwarden_bitwarden.
desktop', ||g" | sed --expression="s|, 'application://bitwarden_bitwarden.desktop'| |")"
152: #4
153: #4
154: #1 google-chrome
155: #2 Google Chrome instellen
156: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-rege
xp --regexp='google-chrome.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favori
tes ["'application://google-chrome.desktop', $(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher f
avorites | awk -F[ '{print $2}')]"; fi
157: ## Integratie van GNOME Shell-extensies voor webbrowsers;
158: ## https://extensions.gnome.org
159: #3
160: #3 1. Start Google Chrome.
161: #3 2. Indien nodig importeer Firefox bladwijzers via klik op Meerâ\213@ > Bladwijzer
s en dan
162: #3 Bladwijzers en instellingen importeren.
163: #3 3. Ga naar https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
164: #3 4. Zoek naar gnome en klik op gnome-shell integration
165: #3 5. Klik op Gnome-shell-integratie
166: #3 6. Klik op Toev. aan Chrome.
167: #3 7. Klik op Extensie toevoegen.
168: #3
169: #3 Om standaard te mailen met Gmail en Google Chrome voer uit:
170: #3 1. Start Standaardtoepassingen.
171: #3 2. Kies bij E-mail voor Gnome Gmail.
172: #4
173: #4 1. Start Google Chrome
174: #4 2. Ga naar chrome://extensions/
175: #4 3. Bij Gnome-shell-integratie zet schuifje op uit of klik op Verwijderen.
176: #4 4. Start Terminalvenster en voer uit:
177: #4          gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.c
anonical.Unity.Launcher favorites | sed --expression="s|'application://google-chrome.deskto
p', ||g" | sed --expression="s|, 'application://google-chrome.desktop'| |")"
178: #4
179: #4
180: #1 icaclient
181: #2 Citrix Workspace app instellen
182: ## Citrix Receiver, ICA Client
183: xdg-mime default wfica.desktop application/x-ica
184: #3
185: #3 1. Start een webbrowser.
186: #3 2. Ga naar het Telewerkportaal en stel vast dat het inloggen werkt.
187: #3
```

```
188:
189: #1 skype
190: #2 Skype instellen
191: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-regexp --regexp='skype_skypeforlinux.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'), 'application://skype_skypeforlinux.desktop']"; fi
192: #4
193: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
194: #4 gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | sed --expression="s|'application://skype_skypeforlinux.desktop', ||g" | sed --expression="s|, 'application://skype_skypeforlinux.desktop'| |")"
195:
196:
197: #1 spotify
198: #2 Spotify instellen
199: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-regexp --regexp='spotify_spotify.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'), 'application://spotify_spotify.desktop']"; fi
200: #3
201: #3 1. Start Spotify.
202: #3 2. Aanmelden.
203: #3 3. Ga naar Edit (Bewerken) en vervolgens naar Preferences (Voorkeuren).
204: #3 4. Zet Language (Taal) op Nederlands (Dutch).
205: #3 5. Herstart Spotify.
206: #4
207: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
208: #4 gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | sed --expression="s|'application://spotify_spotify.desktop', ||g" | sed --expression="s|, 'application://spotify_spotify.desktop'| |")"
209:
210:
211: #1 zoom
212: #2 Zoom instellen
213: if ! gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | grep --quiet --word-regexp --regexp='Zoom.desktop'; then gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | awk -F] '{print $1}'), 'application://Zoom.desktop']"; fi
214: #4
215: #4 Start Terminalvenster en voer uit:
216: #4 gsettings set com.canonical.Unity.Launcher favorites "$(gsettings get com.canonical.Unity.Launcher favorites | sed --expression="s|'application://Zoom.desktop', ||g" | sed --expression="s|, 'application://Zoom.desktop'| |")"
217:
218:
219: # EOF
220:
```