

## NAAM

**gset** – Toon GUI-wijzigingen

## SAMENVATTING

**gset** [OPTIE...]

## BESCHRIJVING

Opricht **gset** toont wijzigingen in de configuratie-database na een wijziging uitgevoerd met de grafische werkomgeving (GUI).

Het volgende wordt uitgevoerd:

- inhoud configuratie-database ervoor vastleggen,
- gebruiker voert wijzigingen met de GUI uit,
- inhoud configuratie-database erna vastleggen,
- wijzigingen in de configuratie-database rapporteren.

Met de opdracht **gsettings set schema[:path] key** zijn daarna de wijzigingen op te slaan in de configuratie-database, en hoeven deze niet meer, met de hand, met de GUI te worden uitgevoerd.

Voor de systemen met LXDE- (e.g. Lubuntu) en Xfce-werkomgeving (e.g. Xubuntu) kan via het Terminal-venster met opdrachten opgezocht worden wat er gewijzigd dient te worden:

**xfconf-query --list**

- geeft overzicht kanalen/channels,

**xfconf-query --channel kanaal --monitor --verbose**

- breng nu de wijzigingen via de GUI aan,

**xfconf-query --channel kanaal --list --verbose**

- geeft overzicht eigenschappen/properties, en

**xfconf-query --channel kanaal --property eigenschap --set waarde**

- vul waarde in voor een property.

## OPTIES

Lange opties kunnen worden afgekort, zolang de afkorting uniek blijft.

**-d, --debug**

Geef foutopsporingsinformatie weer in het logboek (gebruik 'journalctl -ab -tgset').

**-g, --gui**

Start in grafische modus (gui = graphical user interface).

**-h, --help**

Toon een een korte omschrijving van de beschikbare opties.

**-u, --usage**

Toon de beschikbare opties.

**-v, --version**

Toon de versie, de auteur, en het auteursrecht.

**--** Een **--** geeft het einde van de opties aan en schakelt de verdere verwerking van opties uit. Alle argumenten na de **--** worden behandeld als bestandsnamen en argumenten. Een argument van **-** is gelijk aan **--**.

**STOPSTATUS**

Normaal wordt afsluitwaarde 0 teruggegeven; als er een fout optreedt, is de afsluitwaarde 1. Als er een waarschuwing optreedt, is de afsluitwaarde 2.

**BESTANDEN**

/usr/local/bin/common.sh

Algemene variabelen en functies voor bash scripts.

**AUTEUR**

Geschreven door Karel Zimmer, <https://karelzimmer.nl>, [info@karelzimmer.nl](mailto:info@karelzimmer.nl).

**AUTEURSRECHT**

Auteursrecht (c) 2015-2020 Karel Zimmer.

Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden.

De precieze licentie is GPL-3+: GNU General Public License versie 3 of later.

Zie <http://gnu.org/licenses/gpl.html> voor de volledige (Engelse) tekst.

Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

**ZIE OOK**

**`common.sh(1)`, `gsettings(1)`, `xfconf-query(1)`, <https://karelzimmer.nl>**